



MacSpeech® Dictate

Guide de Démarrage Rapide



Guide d'installation de MacSpeech Dictate 1.5

Contenu de la boîte : CD noir (Application); DVD blanc (Données); Casque filaire; Dongle USB pour casque filaire ; Fiche cartonnée avec code d'échange ; Guide d'installation

1) Récupérez votre code d'enregistrement : Suivez précisément les indications contenues sur la fiche contenant votre code d'échange pour récupérer par email votre code d'enregistrement.

2) Branchement du microphone : Branchez les deux fils du micro casque dans le dongle USB en faisant bien correspondre les diagrammes figurant à l'extrémité des fils avec ceux figurant sur le dongle. Branchez le microphone USB directement dans l'un des ports USB de votre ordinateur.

Note : Si vous utilisez le casque Calisto Bluetooth, merci de vous référer à la documentation en français disponible au téléchargement ici:

<http://www.application-systems.fr/dictate/downloads.html>

Si vous utilisez un autre micro casque certifié par MacSpeech, veuillez consulter la documentation du fabricant du micro casque.

Dans Préférences système > Son > Entrée, vérifiez que le micro USB est sélectionné comme source d'entrée sonore. MacSpeech Dictate vérifie au démarrage que le microphone USB est branché ; mais il ne peut pas vérifier que le microphone USB est la source d'entrée sonore. Si ce n'est pas le cas, la reconnaissance vocale ne fonctionnera pas correctement.

3) Accessibilité : Dans Préférences système > Accès universel – Onglet Vue.


Cocher : “Activer l'accès pour les périphériques d'aide”.



Installation

4) Insérez le CD noir dans votre ordinateur et copiez l'application MacSpeech Dictate sur votre disque dur. Le dossier Application est un bon choix d'emplacement. Glissez simplement l'icône de l'application MacSpeech Dictate sur l'icône de votre dossier Applications pour y installer MacSpeech Dictate. Vous pouvez cependant installer MacSpeech Dictate où bon vous semble. Ejectez le CD noir.

5) Lancez MacSpeech Dictate depuis votre disque dur. MacSpeech Dictate




demande le DVD blanc contenant les données du moteur de reconnaissance vocale. Laissez la boîte de dialogue ouverte.



6) Insérez le DVD blanc dans votre ordinateur.

Une fois le DVD monté sur le bureau, retournez à MacSpeech Dictate et cliquez sur OK (il se peut que le DVD vous paraisse ne pas contenir de données). MacSpeech Dictate copie les données de votre DVD sur votre disque dur et indique sa progression. Soyez patient, ceci peut prendre plusieurs minutes et la barre de progression peut sembler être arrêtée.




7) Ejectez le DVD blanc :

Une fois que MacSpeech Dictate a fini de copier les données sur votre disque dur, il vous demande si vous voulez éjecter le DVD. Cliquez sur Éjecter pour retirer le DVD.




8) Validez l'accord de licence :

L'installation est maintenant complète, MacSpeech Dictate affiche l'accord de licence. Cliquez Accepter après l'avoir lu.



9) Lisez les informations :

MacSpeech Dictate affiche la fenêtre Lisez-moi. Cliquez sur Continuer après avoir lu les informations.



10) Enregistrez votre produit:

MacSpeech Dictate vous demande alors votre licence. Une licence est un fichier de licence. Vous n'avez probablement pas encore de fichier de licence et vous devez donc entrer votre code d'enregistrement pour l'obtenir (code obtenu lors de l'étape 1).

Cliquez sur Enregistrer ce logiciel pour afficher un dialogue dans lequel vous pouvez entrer votre numéro d'enregistrement et obtenir un fichier de licence.



Si vous avez déjà un fichier de licence, vous verrez un autre dialogue vous informant que votre licence a été identifiée et qu'elle est valide.

11) Remplissez le formulaire : Entrez les informations demandées (MacSpeech a besoin de ces informations pour vous créer un compte sur son site web; vos informations resteront confidentielles). Tapez ou copiez votre code d'enregistrement dans le champ approprié du dialogue. Le code d'enregistrement, que vous aurez reçu par email après l'étape 1, est de la forme :

AB11-ABCD-EFGH-I123.

Information sur la machine	
Modèle Macintosh	MacBook 1
Version Mac OS X	10.6.1
Type CPU	Intel
Vitesse CPU	2.66 GHz
Nombre de CPU	2
RAM	2.00 GB

Remplissez le dialogue d'enregistrement et cliquez sur Enregistrer maintenant. A ce moment, votre ordinateur doit être connecté à Internet. MacSpeech Dictate se connecte à Internet et télécharge et installe votre fichier de licence.

Si cette opération réussit, MacSpeech Dictate vous en informe. Cliquez sur OK.



L'installation de MacSpeech Dictate est terminée. Pour pouvoir utiliser MacSpeech Dictate, vous avez besoin d'un profil vocal. Comme vous venez juste d'installer MacSpeech Dictate, vous n'avez pas encore de profil vocal. Par conséquent, MacSpeech Dictate vous propose immédiatement d'en créer un. Pour la création du profil et l'utilisation de MacSpeech Dictate, veuillez consulter l'aide en ligne (Menu Aide de MacSpeech Dictate) ou le Manuel Utilisateur.

Quelques astuces MacSpeech Dictate

Enregistrement de MacSpeech Dictate

MacSpeech Dictate doit être enregistré dans les 4 jours après son premier lancement. Une connexion internet est nécessaire à l'enregistrement. Le programme vous demandera de vous enregistrer chaque fois que vous le démarrerez jusqu'à ce que vous le fassiez.

Allumer le microphone

Avant de commencer à dicter, cliquez sur le bouton du microphone dans la fenêtre d'État. Une fois allumé, l'icône montrera un rond vert. Vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton du microphone, ou dire «Éteindre le microphone» pour l'éteindre. Une fois éteint, l'icône se transformera en un panneau stop rouge.

Commencer à dicter

Ouvrez un nouveau bloc-notes dans MacSpeech Dictate ou votre traitement de texte habituel, puis allumez le microphone avec le bouton dans la fenêtre d'État ou la barre de menu. Puis commencer à parler naturellement. Le texte dicté commencera à apparaître dans votre document.

Apprendre les commandes

Dites « Afficher commandes disponibles » (ou sélectionnez « Afficher les commandes disponibles » du menu fenêtre) pour afficher une liste des commandes que vous pouvez dire à un moment donné. Les commandes globales peuvent être exécutées à tout moment. Les commandes d'application apparaissent uniquement lors qu'une application spécifique est active. Le manuel utilisateur de MacSpeech Dictate liste les commandes courantes par catégorie.

Afficher et masquer la fenêtre d'État

La fenêtre d'État vous permet d'allumer ou d'éteindre le microphone de MacSpeech Dictate, afficher le niveau sonore de votre microphone, et vous fournit un raccourci pour mettre MacSpeech Dictate au premier plan. Pour afficher la fenêtre d'État, sélectionnez «Afficher la fenêtre d'État» à partir du menu fenêtre.

Pour obtenir la meilleure précision possible

Parfois, le logiciel peut taper quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dit, mais n'est pas tout à fait exact. Lorsque ceci arrive, rien ne sert de hurler ou de dire chaque mot un par un. MacSpeech Dictate fonctionne mieux lorsque vous parlez en phrases complètes, en utilisant votre voix naturelle.

Voici quelques trucs pour améliorer la précision de MacSpeech Dictate :

- **Positionnez votre microphone correctement**

Votre microphone devrait être à environ 2 à 3 cm de votre bouche et un petit peu sur le côté. N'hésitez pas selon que votre voix est plus forte ou plus faible, à déplacer le micro un peu plus près ou un peu plus loin si nécessaire.

- **Parlez naturellement et de façon continue**

Si vous vous arrêtez et attendez que le résultat soit visible, MacSpeech Dictate s'arrêtera et vous attendra - il peut en résulter une moins bonne précision.

- **Parlez clairement et naturellement**

Prononcez chaque mot clairement et distinctement, y compris la ponctuation. Utilisez votre inflexion naturelle, et non pas une voix monotone.

- **Arrêtez-vous brièvement avant et après chaque commande**

MacSpeech Dictate reconnaît les commandes mêmes en mode dictée. Pour être certain qu'elles soient reconnues, posez brièvement avant et après chaque commande. MAIS - ne vous arrêtez pas au milieu d'une commande.

- **Dictier et taper**

Si vous dictez et tapez en même temps vous risquez d'obtenir un comportement inattendu de la part de MacSpeech Dictate. L'utilisation des actions couper, copier, annuler peuvent également créer des problèmes.

Obtenir de l'aide

Pour toute question, merci de nous contacter par email :

support@application-systems.fr

Copyright (c) 1998-2010 MacSpeech, Inc. et ses licenciés. Tous droits réservés. MacSpeech Dictate est une marque déposée de MacSpeech, Inc.

Commandes de voix courantes

Ce que vous dites	Ce qui se passe
Mode Dictée	Bascule en mode dictée
Mode Commandes	Bascule en mode commandes
Mode Épeler	Bascule en mode Épeler
Mettre en Veille	Met MacSpeech Dictate en veille
Au travail	Sort MacSpeech Dictate du mode veille
Éteindre le microphone	Éteint totalement le microphone
Afficher commandes disponibles	Affiche une fenêtre contenant une liste de commandes
A la ligne	Simule la touche Entrée - une fois
Nouveau paragraphe	Simule la touche Entrée - deux fois
Appuyer sur la touche <touche>	Simule la frappe de la touche <touche> sur le clavier
Appuyer simultanément sur <touche combo>	Appuie sur la combinaison de touche <touche>+<touche>
Aller à la fin	Déplace le curseur à la fin du document
Aller au début	Déplace le curseur au début du document
Effacer ça ou Oublier ça	Efface la dernière chose que vous avez dite

Commandes de voix courantes

Ce que vous dites	Ce qui se passe
Effacer le(s) mot(s) «UnMot» à [UnAutre-Mot]	Efface les mots spécifiés
Insérer Avant/Après le(s) mot(s) à [UnAutre-Mot]	Déplace le curseur juste avant ou après le(s) mot(s) spécifié(s)
En Maj	Commence le mot suivant avec une majuscule
Activer Maj / Annuler Maj	Active/désactive la mise en majuscule de chaque première lettre des mots à venir
Toutes Maj	Tape le prochain mot TOUT en majuscules
Activer/Annuler Toutes Maj	Active/désactive la mise en majuscule de de TOUTS LES MOT à venir
Activer/Annuler pas d'espace	Si activé, aucun espace n'est ajouté entre les mots
Tape un point [.]	Tape un point [.]
Point d'exclamation	[!]
Point d'interrogation	[?]
Signe du Dollar	[\$]
Symbole Livre	[£]
Symbole Euro	[€]
Signe dièse	[#]

Commandes de voix courantes

Ce que vous dites	Ce qui se passe
Virgule	[,]
Deux points	[:]
Point virgule	[;]
Tiret	[-]
Arobase	[@]
Et commercial	[&]
Ouvrir/Fermer les guillemets	[«] [»]
Ouvrir/Fermer la parenthèse	[(] [)]

Fenêtre de reconnaissance

Ce que vous dites	Ce qui se passe
Choisir «n» ou Sélectionner «n»	Remplace le texte dicté par l'élément «n» de la fenêtre de reconnaissance
Éditer «n» ou Modifier «n»	Vous permet d'éditer/modifier l'élément «n» de la fenêtre de reconnaissance
Annuler édition ou Annuler modification	Annule l'élément édité